

“Lumiton·Omax | 知涌”

“Lumiton·Omax | 知涌” 试用反馈升级说明

基于用户试用反馈的升级范围、业务意义、试用访问说明和后续试用建议

更新周期：2026-05-29 至 2026-06-14

说明依据：多轮试用反馈、现场沟通纪要、用户反馈表，以及本次源码部署后的 Acceptance Test。

系统升级后访问说明

- 系统已经重新部署，访问地址变更为：
- <http://192.168.9.7:3001/>
- <http://192.168.158.175:3001/>
- 系统预设了三个试用用户：tester01、tester02、tester03，密码均为 aaa123。
- 其他用户可以在登录页面申请账号，由管理员批准并激活账号后使用。

本次升级概览

这次升级的重点，不是单纯“加几个按钮”，而是围绕大家在试用中反复提到的几个核心问题做系统性改进：

- 资料多了以后，要能找到、选得准、管得住；
- 上传和解析过程不能轻易卡住，出问题时要能定位；
- 多人试用时，要能区分账号、角色、上传人和管理员权限；
- 笔记本、来源、密码、删除权限要更适合多人试用；
- Excel、图片、长文档等研发资料要更接近真实使用场景；
- AI 回答不只给一个结论，还要能停止、容错、引导下一步问题、实验复盘和研发决策。

本次更新后，“Lumiton·Omax | 知涌”更适合用作油井水泥外加剂研发试点中的“资料整理 + 证据问答 + 实验复盘 + 管理摘要”工作台。

1. 从单人试用到多人协作：账号、审批和角色更清楚

用户反馈

试用逐步扩大后，系统不再只是一个人本机体验。用户关心：

1. 谁可以登录系统；
2. 新用户是否需要审批；
3. 普通用户和管理员权限是否区分；
4. 上传资料能否看到是谁上传的；
5. 后续多人共用时，不能所有人都拥有同样的管理权限。

本次升级

系统已经从简单部署密码升级为多用户登录模式：

1. 用户可以申请注册账号；
2. 新账号默认进入待审批状态；
3. 管理员可以批准、拒绝或禁用账号；
4. 用户分为普通用户和管理员角色；
5. 资料来源记录上传人，来源列表中可以看到上传者；
6. 管理员菜单、模型配置、系统设置等入口只对管理员开放；
7. 普通用户保留日常研发资料上传、问答、查看和个人信息维护能力。

产品价值定位

这让“Lumiton·Omax | 知涌”更适合在研发部内部小范围试用。管理员可以控制谁能进入系统，研发人员可以看到资料由谁上传，后续排查资料版本、重复上传、误删和责任归属时更清楚。

2. 账号和密码更安全：登录、限流、个人资料和重置能力完善

用户反馈

在面向真实用户试用时，账号体系不能只停留在“能登录”。用户反馈和现场部署都要求：

1. 登录状态要稳定；

2. 密码不能以不安全方式保存；
3. 用户能修改自己的显示名称和密码；
4. 管理员需要有重置密码能力；
5. 登录失败不能暴露过多系统内部错误；
6. 频繁尝试登录应有限制。

本次升级

认证和用户管理做了系统性加固：

1. 登录采用账号密码和令牌认证；
2. 密码使用安全哈希方式保存；
3. 登录和注册增加频率限制，减少暴力尝试风险；
4. 登录错误信息更通用，详细错误只写入日志；
5. 用户可以在个人资料页修改显示名称和密码；
6. 管理员可以重置用户密码、调整角色和账号状态；
7. 登出时会同步清理浏览器登录状态；
8. 后端路由增加认证守卫，避免未登录用户直接访问工作台。

产品价值定位

这部分升级主要提升多人试用的安全边界。研发数据、项目资料和实验记录不会因为简单共享密码而失去基本访问控制，也便于管理员在现场试用期间处理用户开通、禁用、忘记密码等常见问题。

3. 产品入口更正式：品牌、侧边栏、帮助中心和中文体验统一

用户反馈

试用材料中多次提到，系统需要更像一个可交付、可培训、可长期使用的平台，而不只是开源项目原型。具体包括：

1. 产品名称、图标和登录入口要统一；
2. 登录页在大屏、移动端上都要好看且可读；
3. 中文界面不能残留大量英文；

4. 用户需要能直接查看帮助文档;
5. 普通用户不应看到自己无权操作的管理菜单。

本次升级

产品入口和界面做了多项收敛:

1. 登录页替换为 “Lumiton·Omax | 知涌” 品牌入口;
2. 登录页文案聚焦油田化学研发场景和研发闭环;
3. 大屏、5K 屏和移动端登录布局做了响应式优化;
4. 侧边栏品牌、用户信息、主题/语言切换和退出口重新组织;
5. 非管理员用户自动隐藏模型、设置、高级等管理菜单;
6. 新增 /help 帮助中心, 把用户文档网页化;
7. 帮助文档与开发文档分离, 内容全部中文化;
8. 多处硬编码中文/英文改为统一多语言体系;
9. “Ask (beta)” 标签移除, 避免让用户误以为功能仍处于不可用试验态;
10. 文件上传提示与实际支持格式对齐, 减少“界面说能传但实际处理不了”的误解。

产品价值定位

用户第一次打开系统时, 会看到一个面向油田化学研发的正式平台入口; 进入系统后, 能按自己的角色看到合适的菜单, 也能在帮助中心查阅操作说明。中文体验和品牌一致性提升后, 更利于给研发人员做培训和推广。

4. 问答更可控: 可以停止生成, Ask 检索和异常提示更稳

用户反馈

早期试用中, 大家反馈过几类问答体验问题:

1. 回答生成过程中无法及时停止;
2. Ask 搜索结果不够全, 来源多时容易漏;
3. 外部模型或网络超时后, 错误提示不够清楚;
4. 控制台或页面偶发异常, 会让用户误以为系统不可用。

本次升级

问答链路做了基础稳定性修复：

1. 聊天和 Ask 生成时支持“停止生成”；
2. 停止时保留已生成内容，不会把前面回答全部丢掉；
3. Ask 向量检索每个搜索词返回结果数量从 10 提升到 30，适合来源数量更多的笔记本；
4. 超时、模型不支持、请求参数错误等常见异常会被归类处理；
5. 未分类错误会保留更多上下文用于排查，但不直接暴露数据库或内部实现细节；
6. 关键交互补充可访问性标签，按钮行为更明确。

产品价值定位

当用户发现问题问偏了、回答太长或模型响应慢时，可以中途停止并调整问题。来源较多时，Ask 更有机会检索到相关证据；即使外部模型或网络出错，也更容易判断是超时、模型能力限制还是请求问题。

5. 资料太多找不到：来源搜索、分页和筛选能力增强

用户反馈

试用过程中，来源数量快速增加，大家反馈：

1. 来源页面没有搜索功能，文件多、同名文件多时很难定位；
2. 不知道当前是第几页、总共有多少条；
3. 在笔记本里添加已有来源时，也希望先筛选，再一次性选择筛选结果。

本次升级

现在来源管理更清楚：

1. 来源列表支持按标题搜索；
2. 页面显示当前页、总页数和总条数；
3. 搜索无结果时会明确提示“未找到匹配的来源”，而不是像系统没数据；
4. “添加现有来源”弹窗支持搜索；
5. 搜索后可以对筛选结果进行全选或取消全选；

6. 打开笔记本后，来源栏也支持筛选，并且可以只把筛选出来的来源加入本次聊天上下文。

产品价值定位

当一个项目积累到几十份、上百份资料时，不需要再靠翻页和肉眼找文件。研发人员可以按产品代号、文件名、来源笔记本、上传者等线索快速定位资料，再决定哪些资料参与本次问答。

6. 同名文件、重复资料和批量资料：降低误操作和噪声

用户反馈

反馈材料中提到，试用资料里存在大量重复上传。例如同一类报告被多次上传，导致：

1. AI 看到的重复信息过多，影响证据判断；
2. 用户不知道系统里已经有什么，所以反复上传；
3. 同名文件上传和删除曾出现卡死或不易区分版本的问题。

本次升级

系统在来源管理上做了几项收敛：

1. 上传文件时保留原始文件名；
2. 来源标题自动带时间戳，便于区分不同版本；
3. 下载时尽量还原原始文件名；
4. 来源、原始文件名、展示标题的用途进一步区分；
5. 删除来源时会清理笔记本引用关系，减少因悬空引用导致的异常；
6. “添加现有来源”只展示已经完成嵌入处理的来源，避免把未处理完成的资料误选进新笔记本。

产品价值定位

这有助于把“资料堆叠”逐步变成“可复用资料库”。后续做降失水剂、缓凝剂、减阻剂等产品线复盘时，可以先清理重复、确认版本，再让 AI 做证据地图和配方场景映射。

7. 删除和权限更清楚：自己的资料自己管，别人的资料不误删

用户反馈

多用户试用中，大家关心：

1. 不同用户上传的资料要能区分；
2. 用户自己上传的来源应该能自己删除；
3. 不应误删别人上传的资料；
4. “从笔记本移除”和“删除原始来源”要区分清楚；
5. 带密码笔记本不能被非创建者随意修改、归档或删除。

本次升级

权限和删除逻辑做了更明确的区分：

1. 来源记录带有上传者信息；
2. 前端会根据当前用户判断是否展示删除入口；
3. 别人上传的来源，在笔记本里主要做“移除引用”，不直接删除原始来源；
4. 自己上传、且未被其他笔记本共同引用的来源，可以更直接地删除；
5. 如果来源被多个笔记本引用，删除时会要求管理员密码确认；
6. 笔记本密码、归档、删除等管理动作只对创建者开放；
7. 新建笔记本会记录创建者，便于后续权限判断。

产品价值定位

这次更新把多人试用中的“误删风险”降了下来。研发人员可以放心把来源加入不同项目笔记本；管理员也能保留必要的兜底管理能力。

8. 笔记本密码完整了：支持设置、修改和撤销

用户反馈

此前密码只能在新建笔记本时设置。已建笔记本无法新增、修改或撤销密码，使用上不完整。

本次升级

现在笔记本密码支持完整生命周期：

1. 无密码笔记本可以后续设置密码；
2. 已加密笔记本可以修改密码；
3. 不再需要密码保护时，可以撤销密码；
4. 创建者可以在笔记本卡片或详情页进入密码管理；
5. 非创建者不能随意修改他人的笔记本密码。

产品价值定位

可以把敏感项目、客户资料、内部实验记录放入受保护笔记本；项目阶段变化后，也可以调整或撤销密码，不需要重新建笔记本。

9. Excel 实验数据解析改进：宽表和长行不再强行转 PDF

用户反馈

《中高温防沉降型降失水剂研究与开发-实验记录.xlsx》这类实验表格曾出现：

1. 长行数据被竖向切割；
2. 部分内容乱码；
3. AI 无法正确理解实验配方、工况和结果；
4. Excel 转 PDF 的方式破坏了宽表结构。

本次升级

Excel 处理链路已调整：

1. Excel 不再走 PDF 转换链路；
2. 保留表格行列结构，直接解析为 Markdown 表格；
3. 修复单元格换行导致表格错乱的问题；
4. 删除大量空白表格行，减少无效上下文；
5. 对 Excel 内嵌图片提取位置、sheet、单元格和附近表格信息；
6. 图片描述和表格内容会合并进入同一个来源内容，便于后续问答。

产品价值定位

实验记录表中的配方、温度、压力、密度、失水、稠化、强度等信息更容易被 AI 正确读取。对于降失水剂这类依赖“配方 - 工况 - 性能结果”映射的项目，这是非常关键的基础能力。

10. 图片和图表能被更好利用

用户反馈

早期反馈中提到，实验报告里有大量图片，例如水泥包芯、倒挂、曲线、实验照片、截图表格等，系统需要能看懂或至少描述图片内容。

本次升级

图片处理能力做了工程化增强：

1. PDF、DOC、PPT 中抽取出的图片会进入图片描述流程；
2. Excel 中嵌入的图片也会带着 sheet、单元格、附近表格信息进入描述流程；
3. 独立上传的图片来源会先显示原图，再显示 AI 描述；
4. 支持常见图片格式，包括 PNG、JPG、BMP、TIFF 等；
5. TIFF 在浏览器无法直接预览时，会自动转成可预览图片；
6. 外部 Vision 模型失败时，不再让整份文档解析失败，而是保留原图并给出用户可理解的降级说明；
7. 图片描述默认使用中文，更适合内部研发阅读。

产品价值定位

实验图片不再只是“附件”。系统可以把图片和上下文一起纳入资料理解中，后续用于问答、证据整理和实验复盘。

11. AI 回答等待更可感知，慢的时候不再像卡死

用户反馈

大家反馈过：

1. 提问后等待时间长，不知道系统有没有在工作；
2. 联网搜索时可能长时间停在某一步；
3. 大来源笔记本问答耗时较长；
4. 出问题时日志看不出卡在哪里。

本次升级

系统增加了前后台两层可观测能力：

1. 前端会显示“获取上下文、联网搜索、生成回答、生成建议”等阶段状态；
2. 回答完成后，会先恢复输入框，建议问题可以稍后生成，不阻塞继续提问；
3. Tavily 联网搜索增加超时、失败降级和每次回答调用次数上限；
4. 后端日志记录一次问答的关键阶段，包括上下文大小、联网搜索开始/结束、首个回答片段、回答完成、建议生成完成或超时；
5. 相同来源选择下，减少重复构建上下文，降低大笔记本重复等待。

产品价值定位

用户能看到系统正在处理哪一步；管理员也能通过日志判断是联网搜索慢、模型首包慢、上下文太大，还是建议问题生成慢。这对源码部署和现场试用很重要。

12. 切换页面时回答不中断

用户反馈

移动端从聊天切到来源再切回时，AI 回答可能中断；停止按钮也曾在控制台出现 `AbortError`。

本次升级

1. 移动端切换 Tab 时，聊天组件保持挂载；
2. 切到来源或笔记栏不会中断正在生成的回答；
3. 停止生成时，系统会安静处理取消，不再弹出误导性错误；
4. 提问框保留停止按钮，便于用户中断后重新提问。

产品价值定位

在手机或窄屏设备上查看来源、切回聊天时，回答过程更稳定，体验更接近连续对话。

13. 默认更偏向“参考原文”，来源选择更可控

用户反馈

用户明确提出，当前默认参考见解时，回答有时不够精确，希望默认更多参考原文。对于大项目，也希望能明确控制哪些来源参与本次问答。

本次升级

1. 新来源默认更倾向加入全文上下文；
2. 打开笔记本后，来源栏可筛选；
3. 可以只选择当前筛选结果参与本次聊天；
4. 未选择的来源仍留在笔记本里，只是不参与本次回答；
5. 系统在聊天请求中明确传递每个来源的上下文模式。

产品价值定位

用户可以把“资料属于这个项目”和“这次回答引用哪些资料”分开管理。比如一个降失水剂笔记本里有 50 份资料，但本次只想让 AI 参考 HX-16L 和某一批实验记录，就可以先筛选再选择。

14. 回答后给出下一步建议，让 AI 更像研发助手

用户反馈

多份反馈都提到，用户不只是想得到一个答案，还希望系统能引导下一步怎么问、怎么设计实验、怎么复盘。

本次升级

系统新增了两类引导：

首次导入后的导览卡片

导览卡片会根据笔记本来源生成：

1. 笔记本摘要；
2. 关键点；
3. 3 条建议问题。

用户点击建议问题后，会直接作为普通问题发送，不需要复制粘贴。

每轮回答后的下一步建议

每次回答结束后，系统会尽量生成 3 条下一步建议问题。建议会结合：

1. 本轮用户问题；
2. AI 主回答；
3. 当前笔记本上下文。

产品价值定位

这回应了“许愿式提问”难以得到高质量研发建议的问题。系统会把用户从“直接问最终答案”引导到“定义问题、整理证据、提出假设、设计实验、复盘结果”的研发闭环。

15. 解析结果可以交付：支持 Markdown 和离线 ZIP 下载

用户反馈

用户希望解析结果不只停留在页面里，也能作为可交付材料带走、复查或分享。

本次升级

来源详情页新增下载能力：

1. 可下载解析后的 Markdown；
2. 可下载包含 Markdown 和抽取图片的 ZIP 包；
3. ZIP 内图片路径会自动改写为本地相对路径；
4. 解压后可以直接用 Markdown 预览工具查看带图文档。

产品价值定位

重要来源的解析结果可以进入内部资料流转，不再只能在系统页面中查看。对研发报告复盘、实验资料归档、阶段性汇报更方便。

16. 中文界面和产品体验细节持续收敛

用户反馈

试用中出现过中文界面下仍显示英文、图标含义不清楚、Token 等词汇不一致的问题。

本次升级

1. 多处英文硬编码改为中文界面文案；
2. “Token”在中文界面统一为“词元”；
3. 来源详情页的返回、类型、下载等文案本地化；
4. 移除没有实际点击功能的误导性图标；
5. UI 统一为更克制、清晰的“温暖研究”风格；
6. 移动端导航、按钮、弹窗和表单样式更一致。

产品价值定位

研发人员不需要理解技术术语和英文界面残留，日常操作更顺手，界面也更像一个长期使用的研发工作台。

17. 添加来源数量上限可配置

用户反馈

试用数据中出现大量重复资料和大批量来源。为了避免单个笔记本无限堆积资料，需要有基本上限管理。

本次升级

1. 管理员可以在设置页调整单个笔记本允许包含的来源数量上限；
2. 默认上限为 50；

- 3. 支持范围为 1-200；
- 4. 新增来源和添加现有来源都会参考剩余可用数量；
- 5. 当笔记本已达上限时，界面会给出明确提示；
- 6. 添加现有来源时，全选也不会超过剩余槽位。

产品价值定位

这能帮助团队形成更健康的资料组织习惯。建议按项目、产品线或阶段拆分笔记本，再通过聚合笔记本汇总，而不是把所有资料都塞进一个笔记本。

18. 源码部署和现场运维更稳定

用户反馈

本次在用户机器上采用源码部署方式，需要能稳定启动，也需要看到各服务日志。

本次升级

- 1. make start-all 同时启动数据库、API、worker 和前端；
- 2. 修复 macOS 下日志时间戳脚本兼容问题；
- 3. 启动后可以分别查看 DB、API、worker、前端日志；
- 4. 局域网用户只访问前端地址；
- 5. API 和数据库默认保留在部署机器本机，不直接暴露给局域网；
- 6. 浏览器请求走相对 /api，由前端代理到后端，避免用户电脑访问错误的 localhost。

产品价值定位

现场试用部署更安全、更容易排查问题，也更适合在 Mac Studio 或类似本地服务器上给多人访问。

已回应的主要反馈对照表

用户反馈	本次回应
多人试用需要账号和审批	新增注册、审批、禁用、角色管理

用户反馈	本次回应
普通用户和管理员权限要区分	管理员菜单、系统设置、转换规则等按角色控制
需要知道资料是谁上传的	来源记录上传人，列表展示上传者
用户需要修改个人信息和密码	新增个人资料页，支持显示名称和密码修改
管理员需要处理忘记密码	管理员可重置用户密码
登录安全需要加强	JWT 认证、密码安全哈希、登录限流、错误信息收敛
产品入口不够正式	登录页品牌重塑，突出油田化学研发场景
大屏或移动端登录体验不稳定	登录页响应式布局优化，移动端补充品牌头部
用户需要随时查看帮助	新增网页帮助中心，用户文档独立中文化
中文界面仍有英文	登录、个人资料、来源等多处文案纳入 i18n
回答生成过程中无法中断	Chat 和 Ask 支持停止生成，并保留已生成内容
Ask 在大量来源下检索不够充分	每个搜索词返回结果数提升，错误分类增强
来源多了找不到，需要搜索	来源列表搜索、分页、总条数显示；笔记本来源筛选
添加已有来源需要搜索后全选	添加现有来源弹窗支持搜索、全选筛选结果
文件名过长看不全	多处标题增加悬停查看完整名称，来源标题显示更稳定
同名文件、重复文件难区分	保留原始文件名，标题加时间戳，下载还原原始文件名
删除来源权限不合理	按上传者、引用数量和管理员密码区分删除与移除
已建笔记本不能改密码	支持设置、修改、撤销密码
非创建者可管理他人笔记本	笔记本管理动作收敛为创建者权限
弹窗关闭后页面卡死	全局修复 pointer-events 残留，减少弹窗叠层卡死
默认参考见解不够精确	新来源默认更偏向全文；本次聊天引用范围可筛选
切换 Tab 回答中断	移动端切换不卸载聊天组件，回答不中断

用户反馈	本次回应
提问后等待像卡死	前端阶段提示 + 后端可观测日志
联网搜索长时间无响应	Tavily 超时、降级和调用上限
Excel 宽表解析错乱	Excel 独立解析，不再强行转 PDF；修复空行和换行
图片识别能力不足	图片抽取、Vision 描述、独立图片预览和 TIFF 预览
回答后不知道下一步怎么问	导览卡片 + 每轮回答后的 3 条建议问题
解析结果难交付	Markdown 下载和离线 ZIP 下载
中文界面仍有英文	多处文案本地化，中文术语统一
源码部署日志不完整	make start-all 日志兼容修复，各服务日志可查看

下一步：申请大模型运营商 API Key

当前系统仍使用试用 API Key。由于部分试用 Key 即将到期，建议下一步申请并配置正式的大模型运营商的 API Key，用于替换现有快到期的试用 API Key，保障后续试用和研发验证稳定进行。

建议优先申请以下平台：

- 1. **阿里百炼平台**：<https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing?tab=model#/api-key>（嵌入模型：text-embedding-v4）
- 2. **DeepSeek 开放平台**：https://platform.deepseek.com/api_keys（聊天模型）
- 3. **MiniMax 平台**：<https://platform.minimaxi.com/>（MiniMax-M3 模型用于图片解读）

申请完成后，由管理员在系统配置中更新对应模型服务的 API Key，并进行一次基础问答、联网搜索和图片理解验证，确认新 Key 已生效。

建议的试用方式

为了让本次升级发挥最大价值，建议后续试用不要只把“Lumiton·Omax | 知涌”当作“问答窗口”，而按研发闭环来用：

1. 先按产品线或项目阶段建笔记本，例如降失水剂、缓凝剂、减阻剂；
2. 上传前先尽量去重，避免把同一份资料反复加入；
3. 对每个项目先让系统生成“证据地图”；
4. 再让系统整理“产品代号 - 配方版本 - 工况条件 - 性能结果”；
5. 提问时先筛选本次真正要参考的来源；
6. 回答后使用系统给出的下一步建议继续追问；
7. 每轮实验结束后，把回答或复盘保存为笔记；
8. 每周用 “Lumiton·Omax | 知涌”输出一次管理摘要，沉淀项目 Gate、风险、成本和下一步实验。

这样使用时，“Lumiton·Omax | 知涌”的定位会从“资料问答工具”升级为“研发过程记录和决策支持系统”。

本次升级结论

本次升级已经覆盖试用反馈中最影响日常使用的几类问题：多用户登录、账号审批、角色权限、品牌入口、帮助文档、问答停止与容错、资料查找、批量选择、密码管理、删除权限、Excel 解析、图片理解、长等待反馈、联网搜索稳定性、回答后建议和源码部署可观测性。